

## Descarga e instala Aspel BANCO 6.0



Con este tutorial puedes seguir los pasos necesarios para descargar e instalar tu sistema de BANCO 6.0.

A continuación, se describe el proceso para descargar e instalar BANCO 6.0.



Es importante que antes de realizar la instalación cierres todos los sistemas de la línea Aspel que se encuentren abiertos ya sea en el equipo servidor o bien en las estaciones de trabajo.

### 1 Descarga Aspel BANCO 6.0

Para realizar la descarga de Aspel BANCO se tienen dos formas de realizarlo:

#### a) Descarga desde aspel.com

a.1) Realiza la descarga de BANCO 6.0, ingresando a:



<https://www.aspel.com.mx/reinstalables>

a.2) En la sección de **Productos**, localiza el sistema de **BANCO** y da clic en **Descargar**.

The screenshot shows the Aspel website interface. At the top, there is a navigation bar with 'NOSOTROS', 'SOLUCIONES', 'PRECIOS', 'PRUEBA GRATIS', 'SOPORTE', and 'DISTRIBUIDOR'. Below this is a 'Reinstalables' section with the text 'Mantén actualizado tu Sistema para optimizar los procesos de tu negocio'. The main content area is titled 'Productos' and 'Descarga las mejoras y actualizaciones de Aspel BANCO'. It features a table with the following data:

	Tu versión	Versión actualizada	Última actualización	Descargar
BANCO	BANCO 6.0	Versión Original	11/03/2022	↓

Below the table, there is a section for 'Requerimientos mínimos de hardware y software' with a '+' icon and a 'Ver manuales' button. A hand cursor icon is pointing to the 'Descargar' button in the table.

Figura 1. Descarga de Aspel BANCO 6.0 en aspel.com.

## b) Descarga desde Aspel-AL

Esta opción es una herramienta que Aspel facilita, la podrás usar siempre que tengas un sistema de la línea Aspel instalado, si tu instalación es nueva y no cuentas con ningún sistema Aspel no tendrás esta herramienta. Por lo que deberás descargarlo desde [aspel.com](http://aspel.com) consulta el proceso en el [inciso a\)](#).

b.1) Localiza la herramienta de Aspel-AL ingresando a:

Inicio de Windows > Captura la palabra Aspel-AL, da clic en Abrir

Inicio de Windows > Todas las aplicaciones > Aspel > Aspel-AL, da clic en la aplicación.

b.2) En la herramienta de Aspel- AL, ingresa a la pestañan **Otros sistemas** y da clic en



Figura 2. Descarga de Aspel BANCO 6.0 en Aspel-AL.

Inicia el proceso de descarga, posteriormente pregunta si deseas ejecutarlo (*instalar*) y hace la indicación que para este proceso se requiere cerrar el servicio de actualización en línea, da clic en **Sí**.




Figura 3. Confirmación para ejecutar instalador.

## 2 Instala Aspel BANCO 6.0

- a) Ingresa a la carpeta donde se guardó el instalador de **BANCO 6.0**, selecciónalo da clic derecho en **Ejecutar como administrador**.




Figura 4. Ejecución de instalación.

- b) En seguida se muestra la bienvenida al asistente para la instalación de BANCO 6.0, da clic en **Siguiente >**.
- c) En la siguiente ventana después de leer el Contrato de licencia, activa **Acepto los términos** y posteriormente presiona **Siguiente >**.




Figura 5. Bienvenida y términos de instalación.

Si el trabajo con el sistema será en red, se debe instalar **primero en el equipo servidor** y **posteriormente en las estaciones de trabajo**.

Consulta el [inciso d\)](#) para la instalación en el servidor y el [inciso e\)](#) para la instalación en la estación de trabajo

d) En la ventana que solicita la selección del **Tipo de instalación** da clic en **Local o servidor**.

I. En la ventana de **Forma de instalación** selecciona **Instalación típica (recomendada)**.

En seguida se inicia la copia de los archivos del sistema.



Figura 6. Selección de tipo y forma de instalación.

II. Si en la siguiente ventana se define la ruta del Directorio de Archivos Comunes o DAC, al que durante la instalación se le asigna un nombre de recurso compartido "DACASPEL". Esto significa que los sistemas Aspel trabajan bajo un entorno compartido de archivos, y es en este recurso donde los equipos de la red encuentran diversos archivos con los que es posible operar el sistema y compartir información, tal como la base de datos, perfiles de usuario, comprobantes fiscales digitales, etc.




Figura 7. Resumen de las características de instalación.

- III. A continuación, el asistente mostrará que la instalación del sistema ha finalizado con éxito.




Figura 8. Finalización del asistente de instalación.

- e) Una vez terminada la instalación en el servidor, en la estación de trabajo se ejecuta el instalador, eligiendo esta vez la opción **“Estación de trabajo”** para que el sistema realice la búsqueda del DAC en la red (*definido en el punto II del inciso d*). Es conveniente revisar que la ruta mostrada sea correcta, si es así dar clic en el botón **“Siguiente”**, en caso contrario se debe seleccionar manualmente la ruta correspondiente al **(punto II del inciso d)**. Es necesario esperar a que el asistente muestre que la instalación ha finalizado.



Figura 9. Selección del Directorio de Archivos Comunes Aspel.

El inciso e) debe realizarse para cada una de las estaciones de trabajo.

f) En el caso de haber activado la opción de **Mostrar archivo LÉEME**, se abrirá un archivo de tipo \*.txt con requerimientos y consideraciones que se podrán leer a detalle, en caso contrario se podrá cerrar dicho archivo sin problema.




Figura 10. Léeme TXT.

**¡Listo! Con estos sencillos pasos puedes descargar e instalar tu sistema.**

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



aspel SAE



aspel COI



aspel NOI



aspel CAJA



aspel FACTURE



aspel BANCO



aspel PROD



aspel ADM

Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).