

¿Cómo reinstalar Aspel NOI 10.0 en un equipo local o servidor?

Si requieres cambiar tu sistema a un nuevo equipo de cómputo o volver a instalar en el mismo, considera lo siguiente:

1. Genera un respaldo de la información.
2. Descarga la versión actual de NOI.
3. Instala en tu equipo como Local/Servidor.
4. Accede y activa Aspel NOI.
5. Configura el sistema para su uso.
6. Restaura tu respaldo.
7. Habilita el Servidor de Licencias Aspel.

A continuación, se describe cada paso:


1 Genera un respaldo de la información.


Esta herramienta te permite copiar tus archivos de trabajo a otros dispositivos como a una unidad virtual, un disco extraíble, una memoria USB, un disco duro de tu equipo o en otro directorio de archivos.


Importante: Si NOI lo trabajas en **red**, lo realizas desde el equipo que funciona como **servidor**; revisa antes que no se encuentre ningún usuario (estación de trabajo) utilizando la base de datos en ese momento, para asegurar la integridad de la información.

Para ello, ingresas desde la siguiente ruta:


 **Menú Configuración**, das clic en el ícono  **Respaldar** y pulsas en **Respaldar**.



Se abre un asistente en el cual se crea un archivo *.ZIP con el nombre y ruta de almacenamiento que indiques. Activas las casillas que correspondan al tipo de información que desees respaldar y oprimes en el botón .



Al concluir se muestra un mensaje informativo, pulsas en el botón .




Consulta el enlace:  [Respaldo y restauración.](#)

Descarga la versión actual de NOI.

- a. Abre tu navegador de Internet de tu preferencia e ingresas a la siguiente liga: aspel.com.mx/reinstalables-noi.


Importante: Verifica que tu equipo de cómputo cumpla con los requerimientos mínimos de instalación de hardware y software, que se muestran en la página.

- b. Localizas la **versión NOI 10.0** y en la columna **Última actualización** válidas que sea la fecha más reciente, das clic en el ícono  **Descargar**.



Si tu navegador, te muestra el mensaje “Deseas Abrir o Guardar el archivo”, te recomendamos selecciones la opción **Guardar**.

- c. Al finalizar la descarga del sistema, identificas el archivo (lo encuentras por lo general en la carpeta de Descargas del equipo).



Instala en tu equipo como Local/Servidor.

Antes de comenzar, considera el tipo de instalación que realizarás del sistema, para este caso será:

- **Local o servidor:** Es el equipo de cómputo en el que se trabaja el sistema, o bien, tendrá la función como servidor en una red (principal).

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Inicia la instalación.


- a. Das doble clic sobre el archivo ejecutable de NOI, para iniciar con el proceso.



Te recomendamos, dar clic derecho sobre el ícono y seleccionar la opción **Ejecutar como Administrador**.

- b. En caso de que el sistema operativo del equipo de cómputo te solicite alguna confirmación para que se realicen los cambios en el equipo, das clic en el botón **Aceptar**, para continuar.
- c. Posterior a ello, se muestra un asistente, el cual te guía con el paso a paso, hasta **finalizar** con la Instalación.

Importante: El tiempo de espera dependerá de las características del equipo de cómputo donde se está instalando.



Para mayor detalle, consulta el enlace:  [Trabajo en red de los sistemas Aspel.](#)

4 Accede y activa Aspel NOI.




Ten en cuenta que, si excediste el número de activaciones permitidas del sistema durante el mismo periodo, es necesario que inicies con el proceso administrativo de desbloqueo.


1. Activar el equipo que funciona como Local o Servidor.

Importante: Ten a la mano tus números de serie y código de activación de la licencia base.


- a. Identificas el ícono del acceso directo de NOI, en el escritorio de tu equipo y abres dando doble clic.




- b. Al ingresar por primera vez, se despliega la ventana de **Lo nuevo**, en la cual se detallan las características más importantes que contiene. Cierra la ventana al dar clic en el botón **Salir**.



- c. Enseguida se despliega la ventana de recordatorio para activar el sistema con el paso a paso, pulsas en el botón  **Activar Sistema AHORA**.






d.1. Capturas los datos solicitados, en cada sección, para ello, das clic en el botón .

- Indicas el número de serie y código de activación de la **licencia base**.
- Capturas los datos del registro del cliente (propietario de licencia de uso).
- Digitas los datos del responsable de la empresa e información del contacto.

d.2. Eliges la forma de activación:


- **En línea:** Si el equipo de cómputo donde se encuentra instalado NOI, cuenta con acceso a Internet.
 - Si habilitas esta opción, se muestra el resumen de los datos capturados.
- **Desde otro equipo:** Genera un archivo de petición el cual se requiere para obtener el archivo de respuesta en otro equipo que tenga Internet desde el enlace [Activación nueva licencia](#) y así poder activar la serie.
 - Si seleccionas esta opción, indicas la ruta donde se almacenará el archivo, y das clic en **Siguiete**, para validar si es correcta.

e. Observa el resumen de la información, si los datos son correctos, oprimes en  y posterior a ello en .



Para mayor detalle, consulta el enlace:  [Activación del sistema paso a paso.](#)


f. Se mostrará la ventana de **Abrir empresa**, das clic en el botón .




5 Configura el sistema para su uso.

La primera vez que ingresas, observarás que se despliega un asistente, realiza lo siguiente:

a. Selecciona la opción **Crear una nueva base de datos** y das clic en .




- b. En la otra vista, se muestra la ruta y conexión donde se almacena la base de datos, pulsas en **Siguiente**.




- c. Al concluir la creación de archivos presionas en el botón **Finalizar**.




- d. Se despliega la ventana **Crear nuevos periodos**, activas la opción **Nueva nómina**. Pulsas en el botón **Aceptar**.



- e. En la siguiente vista, observarás el nombre de la conexión que el sistema crea por omisión y el directorio de datos que asignaste al instalar. Indicas la fecha de inicio de con la que comenzaste las operaciones de tu nómina y das clic en **Aceptar**.



- f. Los mensajes que se muestran, corresponden a la definición de datos, pulsa en **Sí** o en **Aceptar** en cada uno.





6 Restaura tu respaldo.

Para reinstalar la información, realizas el siguiente proceso:


Te diriges a la siguiente ruta:

 Menú Archivo, das clic en el ícono  Respaldar y pulsas Restaurar respaldo.




Localizas el archivo que generaste previamente y activas las casillas de las opciones a restaurar, Das clic en el botón .

Importante: Solo es posible restaurar las opciones que se respaldaron.



Al terminar el proceso, NOI te muestra un mensaje informativo, presionas en el botón **Aceptar**. Revisa que la información restaurada sea la correspondiente.




Si cuentas con licencias adicionales, continua con el siguiente punto.

7 Habilita el Servidor de Licencias Aspel.


Esta función le indica a NOI que la conexión será con usuarios adicionales, también conocido como trabajo en red.

Importante: Es necesario que ya se encuentren enlazados los números de serie adicionales, ya que la licencia base permite la conexión para un solo usuario.

- a. Entra a la configuración del servidor de licencias desde la ruta: **Menú Configuración** y seleccionas **Servidor de licencias**.
- b. Habilitas la casilla **Activar servidor de licencias de usuarios adicionales**, y das clic en el botón **Aceptar**.



- c. Confirma el mensaje que se despliega, al pulsar en el botón **Sí**.



- d. Accede nuevamente a NOI, para que detecte la nueva configuración.

Para verificar las licencias disponibles, realiza un monitoreo.


- e. Para entrar al monitor de licencias, ingresas a la ruta:

Menú Configuración - Servidor de licencias y das clic en el botón



- f. Se desplegará la ventana del monitor de licencias, activas las opciones **Esta máquina** y **Este sistema (NOI 10.00)**, das clic en el botón

Podrás hacer uso de las otras opciones de búsqueda, una vez que se encuentren instaladas las estaciones de trabajo.



- g. Realiza la instalación ahora en cada uno de los equipos asignados como clientes.

Consulta el enlace:  [NO92.-¿Cómo reinstalar NOI 10.0 en una estación de trabajo?](#)

¡Listo!, con estos pasos inicia con las operaciones del día.

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).